

Allgemeine Installationshinweise:

Die Software läuft auf den Betriebssystemen:

Windows 2000, Windows XP und Windows Vista

Die Software startet automatisch, wenn Sie die CD-ROM einlegen.

Suchen Sie nach der Installation der Software als erstes nach Updates aus dem Internet, bevor Sie mit der Software arbeiten.

So ist gewährleistet, dass Sie mit den aktuellen Funktionen ausgestattet ist.

Allgemeine Bank-Zugangsdaten für die Konfiguration von Online-Übertragungsverfahren:

HBCI-PIN/TAN

BLZ: 59491300
URL: hbc11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet
VR-Netkey: Ihr persönlicher VR-Netkey

HBCI mit Sicherheitsmedium

BLZ: 59491300
URL: hbc101.fiducia.de
Benutzerkennung: lt. Ihrem INI-Brief

FTAM

Hostname: FIDUCIA
BLZ: 59491300
NUA / ISDN: 07214902680
Kunden-ID: KA00XXXX (gem. Ihren Zugangsdaten)
Externer Name/USER-ID: KAXXXXNV (gem. Ihren Zugangsdaten)
EU-Vollmacht/Klasse: Wichtig für Initialisierung!
Lt. Ihren Zugangsdaten:
E = Einzelverfügungsberechtigung
A/B = gemeinsame Verfügungsberechtigung
N = keine Verfügungsberechtigung
Erstes DFÜ-Kennwort: start

EBICS

Hostname: FIDUCIA3
BLZ: 59491300
URL-Adresse: https://ebics.fiducia.de/apps/CS
Kunden-ID: KA00XXXX (gem. Ihren Zugangsdaten)
Externer Name/USER-ID: KAXXXXNV (gem. Ihren Zugangsdaten)
EU-Vollmacht/Klasse: Wichtig für Initialisierung!
Lt. Ihren Zugangsdaten:
E = Einzelverfügungsberechtigung
A/B = gemeinsame Verfügungsberechtigung
N = keine Verfügungsberechtigung
Erstes DFÜ-Kennwort: start

Versichern Sie sich dass Ihr PC vor Gefahren aus dem Internet geschützt ist, und dass die Software immer auf dem aktuellsten Stand ist, da mit jedem Update auch der Sicherheitsstandard der Software den aktuellen Anforderungen angepasst wird.